いまさら聞けない! Sambaによる ファイルサーバ構築入門



たかはしもとのぶ (高橋基信)

monyo@samba.gr.jp
http://wiki.samba.gr.jp/



セミナーのねらい

- 対象となる方
 - Linuxインストールはできる(できた)
 - Sambaの設定ははじめて
- 目的
 - 個人、部門サーバを立ち上げる手助けになる事 - ディストリビューション付属のSambaを対象
- ・デモ
 - CentOS 5.2 (RHEL系Linuxディストリビューション)

セミナーの概要

- Sambaとは
- Sambaのインストール、初期設定
- Sambaの設定
 - 全体の設定
 - ユーザーホーム設定
 - Sambaユーザの操作
 - 起動と終了
- 応用編



Sambaとは

- Windowsサーバ互換の各種機能を提供
 - ファイル、印刷共有、NTドメイン機能など
 - Linuxをはじめ、* BSDや各種商用UNIXで動作
- オープンソース(GPLv3/v2準拠)
 - 無償でソースコードの入手、改変が可能
- 実績がある
 - 企業内導入も多数(CALが不要)
 - 各種Linuxディストリビューションに標準添付
 - アプライアンス製品にも利用(廉価版NASなど)



Sambaとは(2)

- 最新バージョンはSamba 3.2.7
- 最新のSamba 3.2系列は、2008年7月1日にリリース されたばかり ディストリビューションに同梱されているのは、旧安定 版のSamba 3.0系列が多い(最新: Samba 3.0.34) - Samba 3.0系列のサポートは2009年7月に終了予定 通常のファイル共有には十分な機能が実装 - Active Directoryの機能は持っていないが、Active Directoryのメンバサーバにはなれる
 - Windows NT 4.0のドメインコントローラ機能は実現



Sambaの利用イメージ

- Windowsサーバのファイル、印刷共有と見分けが つかない(ですよね)
- Windowsマシンの 設定変更不要

			 ✓ ⁴/₇ 検索 		Q	
アアイル(F) 編集(E) 表示(V) ツール	T) ヘルプ(H)					
整理 🔹 🏢 表示 🔹 🚆 ネットワー	クと共有センター 😫 🕽	プリンタの追加 🦉 🤋	フイヤレステバイン	スの追加	0	
フォルダ 🗸 名前	カテゴリ ワー	クグループ ネッ	レトワークの場所	探索方法	^	
🔮 ネットワーク 🔺 🏴 VISTA00	コンピュータ HOM	1E HO	ME	WSD		
👰 .host 🛛 🖉 SAMBA32	A コンピュータ HOM	1E HO	ME	NetBIOS		
MAYUKA	コンピュータ HOM	1E HO	ME	NetBIOS	=	
0						
	SAMBA32A		- 4+	検索		2
	ويوفي والمراجع المحتم المحتم المراجع					
ファイル(F) 編集(E) 表示(V)	ツール(T) ヘルフ(H)				_
📲 整理 👻 🏢 表示 👻 🖉 🦉	ペットワークと共有センタ	-		_	_	0
フォルダ 🗸 名前	1 種類	コメント		ネット	マーク トランスオ	K- ト -
MELROSE 🔺 🎍	dfsroot 共有			Micro	soft Windows Ne	twork
samba32a	monyo 共有	Home direct	ory of monyo	Micro	soft Windows Ne	twork =
🖡 dfsroot 🔄 🁰	tmp 共有			Micro	soft Windows Ne	twork
	トワーク 、 SAMBA32A	• unp ►		• • • • • • •		
ファイル(E) 編集(E)	トワーク → SAMBA32A 表示(⊻) ツール(工)	へルプ(<u>出</u>)		• •		
	トワーク 、 SAMBA32A 表示(<u>V</u>) ツール(<u>T</u>) 、 <u>同</u> 開く 、 鳥印	、 unp 、 ヘルプ(出) 周 - ② 同期 <u>県</u> オ	フライン作業	• •		(
 ○ ● ● ・ ネッ ファイル(E) 編集(E) ● 登程 ◆ 目 表示 フォルダ 	トワーク → SAMBA32A 表示(⊻) ツール(I) ▼ 20 間く ▼ 急印 ▼ 名前 ^	へルプ(出) ◎別 ② 同期 <u>単</u> オ 更新日時	フライン作業 種類	▼ ▼	属性 所有	(
 ファイル(E) 編集(E) 登理 ◆ 目:表示 フォルダ monvo 	トワーク → SAMBA32A 表示(⊻) ツール(工) ◆ 創閉く ◆ 小師 ◆ 名前 ^ ▲ testdir3	へルプ(出) 刷 2 同期 県 オ 更新日時 2008/11/02 9:08	フライン作業 種類 ファイル フ	♥ ♥	属性 SAI	(可者 MBA32A¥local
ファイル(E) 編集(E) 登理 ◆ 目表示 フォルダ monyo monyo mmp	トワーク → SAMBA32A 表示(⊻) ツール(I) ◆ 創間く ◆ 豪印 ◆ 名前 ^ ↓ testdir3 ↓ UNREAD	 、 tmp ↓ へルプ(出) 刷 ② 同期 県 オ 更新日時 2008/11/02 9:08 2008/11/08 16:29 	フライン作業 種類 ファイル フ… ファイル フ…	サイズ	属性 所有 SAI SAI	(可者 MBA32A¥local MBA32A¥root
マージャンク ファイル(E) 編集(E) ● 空理 マー 目 表示 フォルダ ● monyo ● monyo	トワーク → SAMBA32A 表示(Y) ツール(I) ・ 圖問く ◆ 豪印 ・ 名前 ↓ testdir3 ↓ UNREAD ↓ WNWRITE	 、 tmp → ヘルプ(出) 刷 2 同期 県 オ 更新日時 2008/11/02 9:08 2008/11/08 16:52 2008/11/08 16:51 	フライン作業 種類 ファイル フ… ファイル フ… ファイル フ… ファイル フ…	サイズ	属性 所有 SAI SAI SAI	(可者 MBA32A¥local MBA32A¥root MBA32A¥root
マテイル(E) 編集(E) マテイル(E) 編集(E) 登理 → [] 表示 フォルダ 単 monyo 単 tmp ● a ● ad	トワーク → SAMBA32A 表示(Y) ツール(I) ・ ■ 開く ◆ 豪 印 ・ 名前 ▲ UNREAD ■ UNWRITE ■ a.txt	、 Unip 、 ペルプ(日) 刷 2 同期 単 オ 更新日時 2008/11/02 9:08 2008/11/08 16:51 2008/11/02 11:24	フライン作業 種類 ファイル フ… ファイル フ… ファイル フ… ファイル フ… テキスト ド…	サイズ 1 KB	属性 所有 SAI SAI SAI SAI	「著 MBA32A¥local MBA32A¥root MBA32A¥root MBA32A¥root MBA32A¥root
マテイル(E) 編集(E) マテイル(E) 編集(E) 登理 ◆ 目 表示 フォルダ 単 monyo 単 tmp 』 acl ▲ ATTRIE	トワーク → SAMBA32A 表示(⊻) ツール(I) ◆ 目前 ◆ 高 印 ◆ 名前 ^ ↓ UNRFAD □ UNWRITE □ a.bxt □ a.bxt	、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	フライン作業 種類 ファイルフ… ファイルフ… ファイルフ… テキストド… テキストド…	サイズ 1 KB 1 KB	属性 所有 SAI SAI SAI SAI	可者 MBA32A¥local MBA32A¥root MBA32A¥root MBA32A¥root x User¥nobody

Windows Vista から Samba 3.2.6 サーバにアクセス



Sambaの利用イメージ(2)

- LinuxサーバでSambaを動作
- クライアント(Windows)で<u>特殊な設定は不要</u>





Sambaの実力

- 互換性が不充分ではないか?
 - 100%互換ではないが、通常の運用では問題なし
- 日本語対応は?
 - 特に問題なし
- Windows Vista・7 等新製品/機能への対応は?
 最新版で随時対応
- コストは?
 - 少なくとも初期導入コスト(ハード、ソフト)は低減可 ただし運用コストが低減できるかは状況次第



Sambaのインストール

 パッケージ利用が簡単
 「Windowsファイルサー バ」を選択

\$ <mark>su</mark> -

Password: <u>←rootのパスワードを入力</u> # yum install samba (samba-client)

コマンドラインからのインストール

6	パッケージマネージャー	
ファイル(<u>E</u>) 編	編集(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルブ(<u>H</u>)	
で ブラウス	<(<u>B</u>) < < 検索(<u>S</u>) Ⅲ −覧(L)	
デスク アブリ 開発 サーバ ベース	トップ環境 ケーション ー システム このパッケージグループを使用すると Linux と MS Windows(tm) システム間でファイルを共有するこ かできます。	
	1 of 1 optional package selected オブションパッケージ(<u>の</u>)	√ 適用(<u>A</u>)

インストール後に追加パッケージとして選択 「アプリケーション」-「ソフトウェアの追加/削除」

デスクトップ環境	🚔 🗋 DNS ネームサーバー
アプリケーション	る]□ FTP サーバー
開発	💼 □ MySQL データベース
サーバー	💼 🗆 PostgreSQL データベース
ベースシステム	
仮想化	📓 🛛 Windows ファイルサーバー
クラスタリング	◎□ リーハー設定ノール
クラスタストレージ	ニュースサーバー
このパッケージグループを使用 ることができます。	すると Linux と MS Windows(tm) システム間でファイルを共有す
	1 of 1 optional package selected
	1 or 1 optional package selected

インストール中にパッケージを選択

Sambaのインストール(2)

 セキュリティ設定の変更
 SELinuxを「無効」(もしくは 「Permissive」)に変更する 実際は「有効」でもSambaの実行はできる ただし、設定の難易度が高く、上級者向き

ファイアウォールでSambaを
 「信頼できるサービス」に
 (もしくはファイアウォールを「無効」に)
 ・ 警告メッセージには「はい」を選択



10





「管理」--「セキュリティレベルとファ イアウォールの設定」



Sambaの設定

- smb.confファイルを編集するのが現実解
 /etc/samba/smb.conf
- ・設定の心構え まずは簡単な設定で
 設定<u>できる</u>項目は多いが、殆どはデフォルトでOK
 焦っていろいろオプションをいじらない
 セキュリティ関連の設定は動作を確認してから

ステップバイステップで焦らずに!



Sambaの設定(3)

- Webで設定できないの? → SWATがあります
 - Webベースの設定ツール
 - 操作は簡単
 - ただし.....
- ・問題もある
 - smb.confの知識は必要 →設定の難易度は一緒
 - 平文でrootのパスワードを入力する 必要がある
 - 設定ファイルのコメントが消去される



SWATの設定画面

Sambaの設定(4):SWATの設定

• SWATのインストール

 コマンドラインから実行 samba-swatパッケージ

SWATの有効化

- コマンドラインか 「サービスの設定」で

- ファイアウォールの設定
 - 901/TCPポートへのアクセスを許可

→「管理」--「セキュリティレベルとファイアウォールの設定」

- /etc/xinetd.d/swatファイルの編集
 - →アクセスを許可するアドレスを指定

アクセスさせたいアドレス範囲

14

yum install samba-swat ... Is this ok [y/N]: y ←確認に「y」を入力

chkconfig swat on



only from = 127.0.0.1 only from += 192.168.135.0/2

Sambaの設定: smb.confファイルの構造

• 基本構造

[セクション名] パラメータ名 = パラメータ値

各セクションが共有に対応
[global]、[homes]、[printers]
の特殊セクションがある

[global] セクションだけは、
 特定の共有に対応しない

[global] Samba全体の設定 parameter = value [homes] ユーザホーム機能(後述) の共有の設定 [printers] osで定義されたプリンタの為の 共有の設定 [share1] share1共有の設定 [share2] share2共有の設定

smb.conf



Samba全体の設定(1)

- これ以外はそのままで
- workgroup = $ワ \rho \rho / \mu \sigma / A$
 - 既存ネットワークの設定にあわせる【推奨】
- os level = 1
 - 「ネットワークコンピュータ」関連 のトラブルを避ける【推奨】
- wins server = x.x.x.x
 - WINSサーバが存在している場
 合は設定【推奨】
- log level = 1 (行を追加)
 - ログの詳細度。運用中は1程度、
 最初は高め(3程度)【推奨】
 ※/var/log/sambaに出力される

root@centos52:/etc/samba	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 端末(I) タブ(B) ヘルプ(H)	
workgroup = NI-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: MIDEARIH	
server string is the equivalent of the NT Description field	
Hosts Allow/Hosts Deny lets you restrict who can connect, and you can specifiy it as a per share option as well	=
workgroup = HOME server string = Samba Server Version %v	
netbios name = MYSERVER	
; interfaces = 10 eth0 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24 ; hosts allow = 127. 192.168.12. 192.168.13.	
Logging Options	
t to File let you energify where to put long and how to calif them up	
t Log Fine for you specify where to put logs and now to spirit them up.	
FMax Log Size let you specify the max size log files should reach	
# logs split per machine ; log file = /var/log/samba/%m.log	
# max 50KB per log file, then rotate max log size = 50	
log level = 1	
108 10101 1	
Browser Control Options	
f set local master to no if you don't want Samba to become a master browser on your network. Otherwise the normal election rules apply	
t OS Level determines the precedence of this server in master browser t elections. The default value should be reasonable t	
Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startu t and gives it a slightly higher chance of winning the election	p
os level = [] preferred master = ves	
* Name Resolution	
# Windows Internet Name Serving Support Section: # Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both	
# via DNS nslookups. N	
wins support - ycs	
WING DECKET - W.A.Y.A	

16

Samba全体の設定(2):日本語関連

日本語のファイル名(など)を使用する場合は、
 必ず設定を確認する

- 海外のLinuxディストリビューションなどでは、必ず設定が必要な部分

- dos charset = CP932
 - 日本語利用を指定【必須】
- unix charset = UTF-8
 - smb.confファイルや、ファイルシス テムで用いる文字コード【環境依存】
 - UTF-8(デフォルト)が無難
 - EUCICLたい場合は「EUCJP-MS」を、
 シフトJISICLたい場合は「CP932」を
 指定する





ユーザホーム機能(1):概要

- ユーザーホーム機能
 - 各ユーザのホームディレクトリ(ユーザ専用ディレクト リ)を自動的に共有する機能
 - 自分のホームディレクトリ共有だけが表示される 設定次第で、他人のホームディレクトリ共有にアクセスしたり、表示したり することも可能





ユーザホーム機能(2):設定

homesセクションを設定(CentOS 5.2では設定済)

[homes]

browseable = No ← [homes] 自体は不可視にする【必須】 writeable = Yes ←更新可能にする【必須】 valid users = %S ←所有者以外のアクセスを禁止する【任意】

- 必ずbrowseable = Noにする
- comment行は削除することを推奨
 - デフォルトのコメントが表示される
- 自分以外のホームディレクトリ も ¥¥server¥username 形式
 でアクセス可能



19



ここまでの設定のまとめ

- 最初はあまり凝らないこと
- <u>この程度でも最低限</u>
 <u>使える設定になる</u>

[global] dos charset = CP932 unix charset = UTF-8 workgroup = <u>HOME</u> os level = 1 wins server = x.x.x.x

[homes]
browseable = No
writeable = Yes

ここまでの設定で作成したsmb.confファイル





Sambaユーザ: 作成、削除

- Sambaユーザの作成
 - Linuxユーザを作成後、以下のようにして作成

smbpasswd(pdbedit) -a user1 New SMB password: ← <u>パスワードを入力</u> Retype new SMB password: ← 再度パスワードを入力 Added user user1 Password changed for user user1.

• Sambaユーザのパスワード変更

smbpasswd user1 ← rootの場合

\$ smbpasswd

←一般ユーザの場合(自身のパスワードのみ変更できる)

• Sambaユーザの削除

smbpasswd(pdbedit) -x user1



Sambaの起動、終了

- 「サービス」からsmbサービスを制御 「システム」-「管理」-「サーバー設定」-「サービス」
- SWATからも起動可能
 状態表示(STATUS)より
- 自動起動の設定

 「サービス」の「操作」メニュー
 - から設定、確認
- コマンドラインの場合
 - - 起動、終了はserviceコマンド、
 自動起動、終了に関しては
 chkconfigコマンドを使用

■ サービスの設定 - □ ×
ファイル(<u>E</u>) 表示(<u>V</u>) 操作(<u>A</u>) ランレベルの編集(<u>E</u>) ヘルブ(<u>H</u>)
保存 元に戻す
バックグラウンドのサービス (<u>B</u>) オンデマンドのサービス(<u>O</u>)
これらのサービスは一度起動されるとバックグラウンドで実行さ れます。 起動するランレベルを指定することができます。
現在実行中のランレベル: 5 編集中のランレベル: 5
中 (2) (2) 開始 停止 再起動
scsi_reserve
☑ sendmail
☑ smartd
☑ smb [pid 21526 0792 0787] を実行中
snmpd
snmptrapd
🗹 sshd
✓ syslog
🗆 tog-pegasus 💌

service smb [start|stop]
chkconfig smb [on|off]











ファイル共有の作成(1)

 smb.confに新たなセクションを作成する SWATでは「SHARES」から行う



smb.confファイル

新規セクションの作成

ファイル共有名を入力後、フ ァイル共有の作成」を押す

🚈 Samba Web Administration Tool - Microsoft Internet Explorer	
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(I) ヘルプ(H)	
😋 戻る • 🕤 - 💌 📓 🏠 🚨 検索 👷 お気に入り 🤪 🎯 - 🌽 📓 • 📙 🏭 🦓	
アドレス(D) 🖉 http://centos52901/shares 🔽 🌛 移動	リンク
HOME GLOBA'S SHARES PFINTERS WIZARD STATUS VIEW PASSWORD	•
ファイル共有 パラメータ	
現在の表示モード: ●標準表示 ○詳細表示 表示モードの変更: ^{標準表示} 詳細表示	
ファイル共有の選択 1mm ▼	
<u>変更を反映</u> 変更を即当	
基本 オブション	
<u>ヘルプ</u> comment デフォルト値	
<u> </u>	
<u> </u>	-
🔊 ページが表示されました	11.

ファイル共有の作成(2):基本的な 設定

- path = $\vec{r}_{1} \vec{r}_{2}$
 - 共有するディレクトリを設定
 【必須】
- writeable = Yes/No
 - 書き込み許可なら**Yes**
 - Linuxで書き込み権がない
 ユーザは、ここで書き込み
 を許可しても書き込めない
- ・ comment = 文字列
- 共有の説明を記述【任意】
 browseable = Yes/No
 存在を隠したい時はNo



ファイル共有の作成(3):設定例1

• 認証に成功すれば利用可能なファイル共有

mkdir -p /home/samba/private ←共有したいディレクトリを指定
chmod a+rwx /home/samba/private ←誰でも書き込み可能にする

- 予め共有するディレクトリを作成、適切なパーミッショ ンを設定しておく必要がある

[private] path = /home/samba/private comment = Private Share(Members only) writeable = Yes ←更新可能にする

- これだけでは、他人の作成したファイルには書き込みできない

ファイル共有の作成(4):設定例2

project-aグループに所属するユーザ(のみ)が
 読み書き可能な共有フォルダの設定例

mkdir -p <u>/home/samba/project-a</u> ←共有したいディレクトリを指定 # chmod 2775 <u>/home/samba/project-a</u> ←グループ書き込み可能、setgid設定 # chgrp project-a /home/samba/project-a

[project-a]
path = /home/samba/project-a
writeable = Yes ←書き込み可能にする
valid users = @project-a ← project-aグループのみアクセス可能
force group = project-a
force create mode = 664
force directory mode = 775



ゲストアクセス(1):設定

- ゲストアクセスを可能とする
 Windowsのguestアカウントと同様の機能
- <u>map to guest = Bad User</u>
 - 存在しないユーザからのアクセスを ゲストアクセスとみなす
 - 存在しないユーザからのアクセスを 許可しない場合は<u>Never</u>にする
- guest ok = Yes/No
 - 各ファイル共有でゲストアクセスを許可するならYes
- guest only = Yes/No
 - 全員のアクセスをゲストアクセスとみ なす場合はYes

```
[global]
  map to guest = Bad User
  guest account = nobody
[share1]
  guest ok = yes
  guest only = yes
```

smb.confファイル



ゲストアクセス(2):設定例

 Sambaユーザが存在せず、認証できなかった場合で もアクセス(書き込み、読み取り)可能な共有

mkdir -p /home/samba/public ←共有したいディレクトリを指定

- # chmod 755 /home/samba/public
- # chown <u>smbguest /home/samba/public ←ユーザは予め作成しておく</u>
- 全てのユーザがsmbguestユー ザとしてアクセスする
- writeable = no にすれば読 み込み専用共有
- guest only = no にすれば
 認証に成功したユーザは実名
 ユーザとしてアクセス

smb.confの設定例

```
[global]
map to guest = bad user
guest account = smbguest
....
[pub]
path = /home/samba/public
writeable = Yes
guest ok = Yes
guest only = Yes
```



日本語の活用

• 日本語の共有名、コメントなど

```
[global]
server string = Samba %v サーバです
```

```
[共有1]
comment = テスト共有 No.1
```

 dos charset/<u>unix charsetパラメータを適切に設</u>
 <u>定しておくことが必須</u>
 unix charsetパラメータに記述した文字コードで smb.confを記述する



日本語の活用:JIS 2004対応

• Samba 3.0.8 以降では「対応」

- unix charset = UTF-8が必須

JIS2004で追加された文 字を使ったファイル名を 扱える

UTF-16でのみ扱える JIS2004で追加された文 字にも対応





マルチホームでの注意点

- Sambaサーバを起動するIPアドレスは明示的に制 御する必要がある
 - Sambaのデフォルトでは、 すべてのIPアドレスで起動 される
 - 特定のIPアドレスでのみ
 動作させたい場合は、
 要設定

[global] interfaces = 192.168.1.1/24 bind interfaces only = yes

smb.confの設定(該当部分のみ)







- 日本Sambaユーザ会
- http://wiki.samba.gr.jp/
 日本語による技術情報など
 書籍「Sambaのすべて」
 著者/髙橋基信
 発行/翔泳社



ISBN4-7981-0854-5 ¥3,980円

 現在ドキュメント翻訳中
 協力していただける方を随時募集中です 「Sambaドキュメント翻訳プロジェクト」